



EverLec 설치 및 사용 방법

사진


설명



- ① <https://dcms.dongseo.ac.kr> 사이트에 접속한다.
- ② ID 및 패스워드를 입력 후 로그인 버튼을 클릭한다.




- ① 콘텐츠 등록 메뉴 밑에 앱 스퀘어 아이콘을 클릭한다.
- ② 앱 스퀘어 관련 4가지 프로그램 중 Everlec 프로그램을 설치한다.



① EverLec 프로그램을 PC환경에 맞게 클릭

② 자세히 보기를 클릭하면 간단한 설명이 보이면 사용설명서를 다운로드 한다.




① EverLec 설치파일 다운로드를 클릭하면 하단에 실행 및 저장 창이 뜨는데,

② 저장 버튼 옆에 누르면 원하는 위치에 저장할 수 있다.
(저장을 하면 새로 다운로드 할 필요 없음)

③ 실행 버튼을 누르면 프로그램이 설치 단계로 진행.
(실행 버튼 누르면 삭제 시 다시 다운로드를 받아야 한다.)



① 저장 위치를 찾아 프로그램을 실행한다.



① 실행버튼을 누르면 프로그램 설치되고,

② 진행에 따라 다음버튼을 누르면 설치가 진행된다.




① EverLec 프로그램 설치가 완료되면 바탕화면에 빨강색 EverLec 아이콘이 생성된다.

② EverLec 아이콘을 클릭한다.




① EverLec 아이콘을 클릭하면 사용 권한 인증창이 나타난다.

② Commons 서비스 사용자 (파란색) 부분을 클릭한다.




① Commons 서비스 사용자 부분을 클릭하면


② 로그인 창이 나탄다.




① Commons 로그인 부분에 학교를 선택한 후 로그인 버튼을 클릭한다. (1회만 설정)



① Commons 로그인 부분에 ID 및 패스워드 (다코다스 학사 시스템과 동일)를 입력한 후, 로그인 버튼을 클릭




① EverLec 프로그램이 실행되면, 강의자 나레이션 및 강의 녹화 유형별 선택창을 확인할 수 있다.



① 오디오만 사용 시 오디오만 사용하기 버튼이 활성화되는 것을 확인할 수 있다.

② 오른쪽 장치 설정하기 부분을 클릭하면 오디오 세부 설정값을 설정할 수 있다.




① 장치 설정 클릭하면 옆에 그림처럼 오디오 부분을 확인

② 오디오 입력 상세설정 부분은 기본 44100 Stereo PCM으로 설정


③ PC Sound 녹음하기는 80% 정도 설정

④ 마지막으로 오른쪽 밑에 **설정저장 버튼**을 꼭 눌러야 셋팅이 저장된다.



① 비디오를 이용할 경우, 카메라를 연결하면 옆에 그림처럼 비디오 사용하기 아이콘이 활성화됨.


② 오른쪽 장치 설정하기 부분을 클릭하면 비디오 설정값이 보여짐




① 카메라 비디오 입력장치 부분은 카메라 제품이 생성.

② 비디오 입력 상세설정 부분은 1920 ×1080 @ 30Fps으로 설정한다.


③ 마지막으로 오른쪽 설정저장 버튼을 눌러야 셋팅 저장.




- ① 강의자 모습 원하는 형태로 선택 가능
(되도록 사각형으로 설정 해주시기 바랍니다.)




- ① 위에 그림처럼 설정하면 옆에 그림처럼 강의자 모습이 보이는 것을 확인할 수 있다.
- ② 강의자 모습은 원하는 위치에 해서 촬영 가능



① 프로필 설정하기 : 녹화되는 화면 및 오디오 세부설정




- ① 녹화 제어 단축키
- ② 녹화 제어 단축키는 기본으로 F8(녹화시작/일시정지), F9(녹화종료), F10(녹화제어도구 최소화/표시하기)
- ③ 판서 제어 단축키는 기본으로 ~ (마우스/판서모드변경), Shift+E(판서전체지우기) 설정
- ④ 위 ②+③ 단축키는 내가 쉽게 할수 있게 변경 가능



① 파워포인트 녹화 유형

② 파워포인트 녹화 시작하기 버튼을 누름


③ 파워포인트 위치를 설정하고 열기 버튼 클릭




① 위의 순서대로 클릭하면 그림처럼 시작




① 빨강 녹화 버튼을 누르면 3초 후에 촬영이 시작된다.



① 바탕화면 녹화 시 모습



① 바탕화면 녹화 영역 선택 가능



① 바탕화면 녹화 모습

② 27분 녹화 시 바로 파일 생성

③ 용량 310MB정도 생성